



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SGCOM

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO UMA CONEXÃO COM A INTERNET PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SGCOM.


Após o Download do instalador do SGCOM versão Server e Client no site www.sgcom.inf.br execute PRIMEIRAMENTE o “SGCOMServer.exe” para instalação da Base de Dados.




Leia atentamente a instrução nas próximas telas de instalação




Clique em “Avançar”




Digite a senha, que será fornecido através dos administradores do SGCOM e clique em “Avançar”.




Por padrão e para melhor funcionamento do SGCOM o software DEVE ser instalado na pasta “C:\SGCOM”, não altere a pasta de destino, somente em casos em que os Administradores do SGCOM autorizarem e clique em “Avançar”.




Crie um atalho no Menu Iniciar para fácil utilização do SGCOM e clique em “Avançar”.




Marque o campo “Criar um ícone na Área de Trabalho” para acesso rápido ao SGCOM e clique em “Avançar”.



Clique em “Instalar”



Aguarde o final da instalação.



Clique em “Concluir”

Cadastro da Empresa

Dados da Empresa :

ID:

Nome Fantasia: EMPRESA NOVA

Razão Social: EMPRESA NOVA

Endereço: RUA X

Numero: Complemento:

Bairro: CENTRO

Selecione o Municipio: Adamantina UF: SP

CEP: 17.800-000 CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Comunicação :

Telefone: () - Fax 1: () -

Telefone: () - Fax 2: () -

Celular 1: () - Celular: () -

e-mail 1: e-mail 2:

Dt.Alteração: 15/05/2015 15:00:11

Data Cadastro: 15/05/2015

Contatos :

Contato 1: Contato 2: Contato 3:

Tipo do Regime : ☒ Simples Nacional ☐ Lucro Presumido ☐ Lucro Real

Tamanho máximo de 100Kb por imagem

Imagem Tamanho: 23,43 Kb

Dados do Contrato :

Data do Contrato: 16/05/2015 Quantidade de Licenças: 2

Atenção... É necessário uma conexão com a internet para a primeira instalação!

Preencha os dados do Novo Cliente SGCOM e clique em “Próximo”

NOVO CLIENTE CONFIGURADO COM SUCESSO !!!

SGCom - Sistema de Gestão Comercial

Modulo - Configuração Inicial

00:00:06

Clique em “Ok” para continuar.

Localize o ícone do SGCOM na área de trabalho, clique duas vezes sobre o mesmo para continuar a instalação.



O próximo passo é cadastrar o computador no servidor SGCOM.

Cadatar Computador

Computador não licenciado. Por favor cadastre!

Selecione sua Empresa

Empresa

EMPRESA NOVA

Serial

3CC29E78

 **SGcom**
Sistema de Gerenciamento Comercial

Próximo

Abortar

Selecione a Empresa e clique em “Próximo”, clique em “Ok” para atualização da Base de Dados.

SGCOM - Sistema de Gestão Comercial

Estrutura alterada com sucesso.

OK

Clique em “Ok” para finalizar o processo.

Execute o processo de liberação do computador (a desenvolver)

Novamente localize o ícone do SGCOM na área de trabalho e de dois cliques sobre ele.

 **Parabéns!!! Licenças atualizadas com sucesso!**
Por favor abra o sistema novamente!

SGCom - Sistema de Gestão Comercial

00:00:02

 **OK**

Será liberado o computador para acesso ao SGCOM. Clique em “Ok” para continuar.

Por último localize o ícone do SGCOM na área de trabalho e de dois cliques sobre ele.




Utilize o Usuário e Senha fornecidos através dos Administradores do SGCOM para o primeiro acesso ao SGCOM.




Por padrão, alguns Sistemas Operacionais (Windows XP, Windows 7 e Windows 8) bloqueiam a porta do Firebird, nosso Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, deve-se liberar a porta do mesmo no firewall do Windows, da seguinte maneira:

Menu Iniciar, Painel de Controle



Localize o item “Firewall do Windows”



Clique em “Configurações Avançadas”



Clique em “Regras de Segurança de Conexão” e em seguida “Nova Regra”

Assistente para Nova Regra de Segurança de Conexão

Tipo de Regra

Selecionar o tipo de regra de segurança de conexão a ser criado.

Etapas:

- Tipo de Regra**
- Pontos de Extremidade
- Requisitos
- Método de Autenticação
- Protocolo e Portas
- Perfil
- Nome

Que tipo de regra de segurança de conexão você deseja criar?

☐ **Isolamento**
Restrinja conexões com base em critérios de autenticação, tais como associação a domínios ou status de integridade.

☐ **Isenção de autenticação**
Não autentique conexões dos computadores especificados.


☐ **Servidor-a-servidor**
Autentique conexões entre os computadores especificados.

☐ **Túnel**
Autentique conexões entre dois computadores.


☒ **Personalizado**
Regra personalizada.

Obs: regras de segurança de conexão especificam como e quando ocorre autenticação, mas não permitem conexões. Para permitir conexões, crie regras de entrada ou de saída.

Clique em “Tipo de Regra” e em seguida “Personalizado”.



“Tipo de Protocolo: TCP” em “Porta do ponto de: Portas específicas” e digite a porta 3050 e clique em “Avançar”



Assistente para Nova Regra de Segurança de Conexão

Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

Etapas:


- Tipo de Regra
- Pontos de Extremidade
- Requisitos
- Método de Autenticação
- Protocolo e Portas
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?

- ☒ **Domínio**
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.
- ☒ **Particular**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.
- ☒ **Público**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar Avançar > Cancelar

Deixe como ilustra a imagem acima e clique em “Avançar”



Assistente para Nova Regra de Segurança de Conexão

Nome
Especificar o nome e a descrição desta regra.

Etapas:


- Tipo de Regra
- Pontos de Extremidade
- Requisitos
- Método de Autenticação
- Protocolo e Portas
- Perfil
- Nome**


Nome:

Descrição (opcional):


Digite o nome “Firebird” e clique em “Concluir”.

Será apresentado na tela principal com as propriedades da mesma






Clique em “Regra de Entrada” e em seguida “Nova Regra”



Selecione a opção “Porta” e clique em “Avançar”



Assistente para Nova Regra de Entrada

Protocolo e Portas

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas**
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?

☒ **TCP**

☐ **UDP**


Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas?

☐ **Todas as portas locais**

☒ **Portas locais específicas:**

Exemplo: 80, 443, 5000-5010

Marque a opção “TCP” e em “Portas locais específicas” digite 3050. E clique em “Avançar”



Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- **Ação**
- Perfil
- Nome


Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ **Permitir a conexão**
Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

☐ **Permitir a conexão, se for segura**
Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

☐ **Bloquear a conexão**

Marque a opção “Permitir a conexão” e clique em “Avançar”



Assistente para Nova Regra de Entrada

Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

Etapas:


- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?

- ☒ **Domínio**
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.
- ☒ **Particular**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.
- ☒ **Público**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar Avançar > Cancelar

Deixe como ilustra a imagem acima e clique em “Avançar”



Assistente para Nova Regra de Entrada

Nome

Especificar o nome e a descrição desta regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome**

Nome:

Firebird

Descrição (opcional):

≤ Voltar Concluir Cancelar


Digite “Firebird” em “Nome” e clique em “Concluir”

ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER EXECUTADO EM TODAS AS MAQUINAS QUE UTILIZARAM O SGCOM


PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SGCOM VERSÃO CLIENT

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO UMA CONEXÃO COM A INTERNET PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SGCOM.


Após o Download do instalador do SGCOM e a instalação do SGCOMServer, execute o "SGCOMClient.exe"




Leia atentamente a instrução nas próximas telas de instalação




Clique em "Avançar"




Digite a senha, que será fornecido através dos administradores do SGCOM e clique em “Avançar”.




Por padrão e para melhor funcionamento do SGCOM o software DEVE ser instalado na pasta “C:\SGCOM”, não altere a pasta de destino, somente em casos em que os Administradores do SGCOM autorizarem e clique em “Avançar”.




Crie um atalho no Menu Iniciar para fácil utilização do SGCOM e clique em “Avançar”.




Marque o campo “Criar um ícone na Área de Trabalho” para acesso rápido ao SGCOM e clique em “Avançar”.



Clique em “Instalar”




Aguarde o final da instalação.



Clique em “Concluir”

O próximo passo é configurar os caminhos dos arquivos de banco de dados. Clique em “OK” para continuar.




ATENÇÃO: Para configurar o SGCOM em rede nos campos “Local do arquivo SGCOM.FDB” e “Local do arquivo DBNFE.FDB” preencha sempre da seguinte forma:

Ip_do_servidor/porta_servidor:caminho_dos_arquivos

No caso acima ficou: 192.168.1.16/3050:c:\SGCOM\Base\SGCOM.FDB E
192.168.1.16/3050:c:\SGCOM\Base\DBNFE.FDB

Clique em “Próximo”




Clique em “Ok” para continuar.

Localize o ícone do SGCOM na área de trabalho e de dois cliques sobre ele.




Selecione a empresa e clique em “Próximo”



Clique em “Ok” para continuar.

Novamente localize o ícone do SGCOM na área de trabalho e de dois cliques sobre ele.



Será liberado o computador para acesso ao SGCOM. Clique em “Ok” para continuar.

Por último localize o ícone do SGCOM na área de trabalho e de dois cliques sobre ele.




SGcom


Versão do Sistema : 2.0.0.1

Usuário

Senha

☒ Salvar Meu Usuario neste Computador

Utilize o Usuário e Senha fornecidos através dos Administradores do SGCOM para o primeiro acesso ao SGCOM.






maio de 2015						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	26	27	28	29	30	1
19	3	4	5	6	7	8
20	10	11	12	13	14	15
21	17	18	19	20	21	22
22	24	25	26	27	28	29
23	31	1	2	3	4	5

Hoje: 16/05/2015

Empresa : 1 - EMPRESA NOVA CNPJ : 67.661.587/0001-50

16/05/2015-Sábado 10:07:54